



Stimati clienti

În plicul pe care tocmai l-ați primit veți găsi: o cheie (usb dongle) pentru programul AlumilCal, și un proces verbal de predare-primire cheie (în 2 exemplare).

Vă rog să completați și să semnati procesele verbale (toate exemplarele) și câte un exemplar din fiecare să mi-l trimiteți înapoi pe adresa SERBAN RADU, Alumil Rom Industry SA, Bd Iuliu Maniu 333, sector 6, București, cod postal 061101 (sau să îl transmiteți la cel mai apropiat depozit Alumil cu mențiunea de a-l trimite la sediul central).

Dacă doriți să vă asistăm pe parcursul instalării programului vă rog să descărcați arhiva programului AnyDesk de la adresa: http://www.alumil.ro/storage/AlumilCAL/AnyDesk_Clients.zip, dezarhivați și rulați fișierul executabil, eu urmând să mă conectez remote pe calculatorul dumneavoastră după ce îmi comunicați ID-ul și îmi dați accept pentru conectare.

În cazul în care doriți să faceți singuri activarea și instalarea urmați procedura de mai jos:

Pentru instalarea programului veți descărca arhiva programului de la adresa:

<http://www.alumil.ro/storage/AlumilCAL/ALUMILCAL.zip>, urmând să o dezarhivați și să mutați folder-ul "AlumilCal" pe unul sau mai multe dintre calculatoarele pe care doriți să utilizați programul, calculatoare ce rulează Windows 7, 8 sau 10 (**ATENȚIE: programul nu mai rulează pe windows XP !!!!**). Pentru verificarea cerințelor minime de sistem vă rugăm să consultați specificațiile producătorului la adresa:

<https://help.orgadata.com/en/docs/system-requirements/client-single-user-pcs/>.

Descărcați arhiva cu driverele pentru cheia dongle la adresa:

http://www.alumil.ro/storage/AlumilCAL/Sentinel_LDK_Run-time_setup.zip. Dezarhivați și rulați fișierul executabil ce conține driverele. Dacă acestea s-au instalat corect pe cheia dongle ar trebui să se aprindă un led roșu.

După copierea programului va trebui să activați cheia pe care ați primit-o. Activarea se face cu ajutorul programului DongleManager.exe din folderul AlumilCal. După pornirea acestui executabil dați click pe "Update via Internet". O altă variantă de activare o puteți realiza după primirea unui user și o a unei parole pentru conectarea pe site-ul firmei producătoare a programului Orgadata, iar din secțiunea Updates veți descărca fișierul cu care veți face activarea cheii.

În principal ar fi indicat să copiați programul direct în rădăcina discului C:\, dar dacă preferați să-l puneți în altă parte, puteți să o faceți. Programul se pornește prin rularea executabilului "WinStart.exe" din folder-ul unde l-ați copiat. Este indicat să faceți un shortcut pentru acest executabil pe desktop (click dreapta pe WinStart.exe → copy; click dreapta pe desktop → paste shortcut; redenumiți shortcut-ul nou creat din "Shortcut to WinStart.exe" în "AlumilCal").

ATENȚIE: programul rulează doar cu cheia conectată la calculator, dacă veți copia programul pe mai multe calculatoare va trebui să mutați cheia pe calculatorul pe care vreți să lucrați.

Pentru apelarea meniului Ajutor din cadrul programului, după ce ați deschis programul faceți click pe patratul albastru din centrul ecranului (cel cu un semn de întrebare în cercul alb) și veți fi redirectionați către site-ul firmei Orgadata care conține help-ul programului, și ține loc și de manual de utilizare.

Vă recomand ca deocamdată să nu schimbați limba în care este afișat programul deoarece în limba română meniul din centrul ferestrei principale va fi modificat și pictogramele nu mai corespund cu cele din limba engleză.

Pentru orice alte clarificări și/sau suport vă rog să mă contactați pe email rd@alumil.ro sau telefon 0742.099.106.

10.09.2018

Serban Radu